

2 factor authenticatie voor Econobis gebruikers

Inleiding

Twee factor authenticatie (2FA) is een veiligere manier van inloggen. De identiteit van jou als gebruiker wordt hierbij vastgesteld door middel van twee factoren. Je opent het digitale slot als het ware niet met één sleutel, maar met twee sleutels. Dit betekent dat je naast het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord, nog een tweede factor nodig hebt.

Een coöperatie bepaalt of en voor welke Econobis gebruikers twee factor authenticatie wordt geactiveerd.

Optie 1: Coöperatie heeft twee factor authenticatie voor alle gebruikers geactiveerd. In dit geval worden de instellingen voor 2 factor authenticatie automatisch getoond bij de eerstvolgende inlog.

Optie 2: Coöperatie heeft twee factor authenticatie niet voor alle gebruikers geactiveerd. Gebruikers kunnen zelf individueel twee factor authenticatie activeren.

2 factor authenticatie instellen in 4 stappen

Stap 1 Download een authenticator app naar je telefoon

Er zijn meerdere authenticator apps die 2 factor authenticatie kunnen verzorgen. We raden aan om een van de onderstaande twee apps te gebruiken. Download de app naar je telefoon of open de app als je deze eerder als eens gedownload hebt.

- Google authenticator:
 - Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2>
 - Apple/iOS: <https://apps.apple.com/nl/app/google-authenticator/id388497605>
- Microsoft Authenticator
 - Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator>

- Apple/iOS: <https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-authenticator/id983156458>

Stap 2 Wijzig je instelling in Econobis

Deze stap wordt overgeslagen als 2 factor authenticatie verplicht is gesteld door je coöperatie. Je komt dan meteen bij stap 3 terecht.

- Klik na inloggen in Econobis boven in het scherm op je naam en kies “2 factor instellingen”



- Voer je wachtwoord in en klik op “Ontgrendel”

Twee factor authenticatie instellingen

Voer uw wachtwoord in om de twee factor instellingen te wijzigen.

Ontgrendel

Sluiten

- Klik nu op activeren en klik in het “weet u het zeker?” scherm op “Ok”

Twee factor authenticatie instellingen

Geactiveerd Nee **activeren**

Sluiten

test.econobis.nl meldt het volgende

Weet u zeker dat u twee factor authenticatie wilt activeren? U krijgt een QR code te zien die u moet scannen met uw authenticator app.

OK

Annuleren

Stap 3 Account toevoegen in authenticator app

- Je ziet nu een QR code op jouw scherm. **Dit gebeurt automatisch na eerste keer inloggen als jouw organisatie 2 factor authenticatie verplicht heeft ingesteld voor de Econobis omgeving**

Het gebruik van twee factor authenticatie is ingeschakeld voor uw account.

Sla de herstelcode op een veilige plek op en scan vervolgens de QR-code met een authenticator app.

Herstelcode:



QR



Doorgaan

Let op: je ziet een herstel code op jouw scherm, sla deze op op een veilige plek, deze kan je gebruiken als je je telefoon kwijt bent om 2 factor te resetten

- Open de authenticator app op je telefoon en klik op "Toevoegen account"
 - toevoegen account op Google authenticator app gaat met + teken rechts onder

- toevoegen account op Microsoft authenticator app gaat door middel van + teken bovenaan je scherm en daarna kiezen voor “other account” of “ander account”
- Na kiezen toevoegen account kan je een QR code scannen,
- Scan met de authenticator app op je telefoon deze QR code die je op je scherm in Econobis ziet en klik op “Doorgaan”.
- Je ziet daarna een 6 cijferige code in de authenticator app op je telefoon.

Stap 4 Account in authenticator app verbinden

- Vul de code die je op je telefoon ziet in op het inlogscherf in Econobis en kies “Login”
- Hierna is 2 factor authenticatie voor jouw account geactiveerd: De authenticator app op je telefoon is nu verbonden met je portaalaccount via 2 factor authenticatie.

De volgende keer dat je inlogt in Econobis word je gevraagd om ook de 2 factor code uit de authenticator app in te vullen.

- Ga naar [coöperatie].econobis.nl
- Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in
- Open de authenticator app
- Vul de code die je bij Econobis ziet, in het inlogscherf in Econobis in

Geldigheidsduur sessie na inloggen met 2 factor authenticatie

De ingevulde 2 factor authenticatie code zorgt ervoor dat je 24 uur kunt inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord. Na 24 uur moet je opnieuw inloggen met 2 factor authenticatie en ook weer een code uit de app op je telefoon invoeren bij inloggen in Econobis.

2 factor authenticatie uitzetten

Dit kan alleen als 2 factor authenticatie niet verplicht is voor jouw account. Een beheerder key user kan 2 factor authenticatie verplichten voor jouw organisatie.

- Klik na inloggen in Econobis rechtsboven op je naam en op “2 factor instellingen”

Sjiron de Jong ▾

Uitloggen

Wachtwoord wijzigen

Twee factor instellingen

- Voer je wachtwoord in en klik op “Ontgrendel”

Twee factor authenticatie instellingen

Voer uw wachtwoord in om de twee factor instellingen te wijzigen.

.....



Ontgrendel

Sluiten

- Klik op “uitschakelen”

Twee factor authenticatie instellingen

Geactiveerd

Ja

[uitschakelen](#)

Herstelcode

y [redacted] l

Revision #5

Created 5 September 2025 13:22:28 by Johannes Frölich

Updated 24 February 2026 14:00:23 by Ineke de Jong